


B16-F10-ggaOVAL 稳转细胞使用说明书

产品基本信息

产品货号	YC-A011-ggaOVAL-P		
细胞名称	B16-F10-ggaOVAL	细胞形态	上皮样, 贴壁细胞
基因名称	gga-OVAL	传代比例	1:2~1:4
培养体系	90%RPMI-1640+10% FBS 源井细胞培养, 未加双抗, 客户可视实际情况选择添加		
冻存液体系	50%RPMI-1640+40%FBS+10%DMSO	药物浓度	Puro=1000µg/mL
特殊备注			

载体图谱



产品简介

卵清蛋白是鸡蛋清中的主要成分, 通常用作研究激素对组织中基因表达调控的标志物。该稳转细胞株使用源井 gga-OVAL 慢病毒 (货号: YV-OE-LV001-gga-OVAL-1000) 感染进细胞内, 根据所含



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼


美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252


亚太联系方式: 001 800 3272 9252

的基因抗性标志及预先摸索的最佳药筛浓度，对细胞进行药物筛选，最终获得能稳定表达卵清蛋白的稳转细胞株。

细胞图片



B16-F10-ggaOVAL-100X



B16-F10-ggaOVAL-100X

RT-QPCR 检测结果

(1) 引物信息


Name	Primer	Sequence	Size
gga-OVAL	Forward	5'-CCTGTGCAGATGATGTACCAGA-3'	113bp
	Reverse	5'-AGCACCAACATGCTCATTGTC-3'	
Q-mGAPDH	Forward	5'-GTCAAGGCCGAGAATGGGAA-3'	237bp
	Reverse	5'-CTCGTGGTTCACACCCATCA-3'	

(2) CT 检测值


No.	Sample	gga-OVAL Ct Mean	Q-mGAPDH Ct Mean	ΔC_T Mean	$\Delta\Delta C_T$	Expression Rate
1	B16-F10-ggaOVAL	21.551	15.074	6.477	-11.561	3021.836
2	B16-F10	34.763	16.724	18.038	0.000	1.000



(3) 溶解曲线



(4) 基因表达结果



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252

亚太联系方式: 001 800 3272 9252

(5) 结论

和对照组相比，实验组 B16-F10-ggaOVAL 比对照组过表达 3021.836 倍，gga-OVAL 基因过表达成功。

细胞接收

1) 冻存细胞：如果是干冰运输的冻存细胞，收到后请立即转入液氮储存或短暂（24H）放至-80℃冰箱保存，或直接进行细胞复苏。

2) 活细胞：如果是 T25 瓶活细胞运输，收到后用 75% 的酒精对 T25 瓶外表面进行消毒，之后放在 5%CO₂、37℃ 的细胞培养箱静置 2h，静置后取出细胞瓶在显微镜下观察细胞贴壁情况和细胞汇合度，分别在 100X 和 40X 下各拍 2 个不同视野的细胞拍照记录。如果汇合度达到 80% 以上的传代密度，可以进行传代操作，如果细胞汇合度没有达 80% 以上不够传代，弃掉瓶内培养基，更换新鲜完全培养基。（灌满细胞培养基不能正常用来培养细胞。）

注意：收到细胞后，活细胞首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否漏液、浑浊等现象。冻存细胞若发现干冰已挥发完、冻存管瓶盖脱落、破损等异常情况，请务必**拍照保留**，并于收货 24h 内与我们联系（电话：400-688-9033；<https://www.ubigene.com>）。

细胞复苏

- 1) 准备工作：将完全培养液置 37℃ 水浴锅预热 30 分钟，随后将冻存的细胞从液氮中取出，转移到-80℃ 冰箱，放置数分钟让残余液氮挥发；
- 2) 在超净台内用吸管吸取 6-7 mL 完全培养液至 15 mL 离心管中；
- 3) 将细胞从-80℃ 冰箱取出暂时放置于干冰里，复苏时稍稍甩动，去除残留的干冰和液氮，再迅速用镊子夹住盖子放入 37℃ 水浴中快速晃动（注意：水不能没过盖子），使其在 1 分钟左右完全融化；



- 4) 在超净台内，用酒精棉球擦拭冻存管外壁消毒，稍稍晾干。用单道移液器将所有融化的细胞悬液转至提前准备好的完全培养液中，盖上盖子，1100 rpm 室温离心 4 分钟收集细胞；
- 5) 超净台内小心吸弃上清，用单道移液器吸取 1 mL 新鲜完全培养液重悬细胞至单细胞悬液，再转移至装有 4 mL 完全培养液的 T25 cm² 培养瓶（或者 6cm 的皿）中，写上细胞名称、复苏日期、代次，放置 37℃、5% CO₂ 饱和湿度培养箱内培养。

注意：请勿直接复苏到 T75 cm² 瓶或 10cm 的皿。

细胞传代

- 1) 常规细胞长至 80%-90% 汇合度即可传代。在超净台内把培养瓶里的培养液倒至废液缸，用 1× PBS (T25 cm² 培养瓶添加约 2~3mL, T75 cm² 培养瓶约 4~5 mL) 洗涤细胞 1~2 次，以去除残余的培养液和血清（血清含有胰酶的抑制因子）；
- 2) 加入相应体积的胰酶溶液，具体参考附表 1，轻轻晃动瓶子并使胰酶完全浸过细胞，将培养瓶放入培养箱孵 1~2 分钟（若细胞难以消化，可适当延长孵育时间），待在显微镜下观察到大部分细胞变圆不贴壁，轻轻晃动和敲击培养瓶两侧有大量细胞脱离时，立即终止消化；
- 3) 加入 2 倍胰酶体积的完全培养液终止消化，并轻吹打细胞数次，使所有细胞彻底脱壁；（注意：吹散细胞时注意要轻柔，尽量不产生气泡或尽可能产生少量气泡。）；
- 4) 用 10 mL 移液管转移细胞悬液到一支 50 mL 离心管中，同一批次的细胞可以合并收集在一起，视情况用适量 PBS 将培养瓶里的残余细胞洗下来，一起加到 50mL 离心管中。盖上盖子，做好标记；
- 5) 1100 rpm 室温离心 4 分钟，离心后，打开盖子弃上清，加 2mL 完全培养基重悬细胞；
- 6) 细胞按照一定的接种比例传代，首次按照 1: 3 进行传代，若细胞在两天内长满可增加传代比例，若细胞生长三四天还未长满，可适当缩小传代比例。



表 1 不同规格培养物加入胰酶体积列表

培养物规格	胰酶体积
6 孔板	0.5 mL
T25	1 mL
T75	2-3 mL
T175	3-4 mL

注意：为了维持 gga-OVAL 基因表达量的稳定，建议传代时半药培养。

细胞冻存

- 1) 按细胞传代的方法，在超净台内把培养瓶里的细胞进行消化至单细胞悬液，加入培养基终止反应。
所有液体转移到一支 50 mL 离心管中。
- 2) 用移液管吹打混合均匀，取 20 μ L 进行细胞计数；
- 3) 1100 rpm 室温离心 4 分钟，离心后，打开盖子倒去上清，用 1~2 mL 4℃预冷的冻存液重悬细胞，
随后加入冻存液调整至密度为 1×10^6 - 1×10^7 个细胞/mL。
- 4) 将细胞悬液按 1 mL/管平均分装至冻存管中，旋紧盖子，冻存管应提前贴好细胞名称、细胞代次、
数量、冻存日期；
- 5) 将冻存管放置于 4℃预冷的程序降温盒中，并在冻存结束的 15 分钟之内将程序降温盒放置超低温冰箱内；
- 6) 过夜后，将冻存细胞转移至液氮罐内保存。

